

# Проверка QR-кода цифрового сертификата в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26


Поддержка данного функционала началась с версии 1.3.2.x и была прекращена в версии 1.6.0.x.

У «Склада 15» появилась возможность проверять QR-коды цифровых сертификатов о вакцинации. Функционал доступен во всех подпродуктах и во [всех уровнях лицензий «Склада 15»](#), а также в [демо-режиме продукта](#).

Для того чтобы осуществить проверку корректности предъявленного QR-кода, необходимо:





1. В главном меню ТСД открыть операцию «COVID-19. Проверка QR-Кода цифрового сертификата» и отсканировать предъявленный QR-код.



В демо-конфигурации «Склада 15» операция находится первой в списке главного меню приложения, при подключении к рабочей базе — операция будет в конце списка.



2. Если QR-код действительный, произойдет переход на страницу [сайта госуслуг](#), на которой будут указаны личные данные человека, предъявившего сертификат (далее вы сможете сравнить их с указанными в паспорте). Если QR-код не несет в себе информации о вакцинации или ПЦР-тесте, на экране мобильного устройства появится сообщение об ошибке.


Для доступа к сайту госуслуг на мобильном устройстве должен быть постоянное подключение к сети Интернет!


 gosuslugi.ru/covid-cert/  

  ENG


COVID-19 vaccination certificate


Valid


N° 

 Valid until: 15.07.2022

U\*\*\*\*\* N\*\*\*\*\*

Date of birth: 

National passport: 

International passport: 


Close

Проверка QR-кодов

Неправильный QR-код!

Сканируйте **QR-код**

Проверка сертификата с вакцинации



Клеверенс

ПРИ ПРОВЕРКЕ QR-КОДА О  
ВАКЦИНАЦИИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО  
ПЕРЕХОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА  
НАСТОЯЩИЙ САЙТ ГОСУСЛУГ!

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Агрегация маркированного товара в транспортную упаковку в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Агрегация — процесс объединения товара в транспортную упаковку с сохранением информации о каждой вложенной товарной единице.

В данной статье агрегация будет рассмотрена на примере обуви, но для остальных видов товара (табак, одежда, лекарства, молочная продукция, парфюм, шины, фототехника, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы, медицинские изделия, меха) все процессы аналогичны.

В «Складе 15 Вещевой», «Склад 15 с МОТП», «Складе 15 с МДЛП», «Склад 15 + МОЛОКО», «Склад 15 + ПАРФЮМ», «Склад 15 + ФОТО», «Склад 15 + ШИНЫ», «Склад 15 + ВЕЛОСИПЕДЫ», «Склад 15 + ВОДА», «Склад 15 + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ», «Склад 15 + ПИВО» агрегацию можно осуществить из нескольких операций главного меню:

## Из операции «Агрегация»

В данном случае доступны следующие виды операции:

1. [Товар в наборы](#)
2. [Товар в коробки](#)
3. [Коробки в палеты](#)

## Товар в наборы

Набор — это несколько самостоятельных единиц товара, которые по какой-то причине реализуются совокупно (комплект постельного белья, набор полотенец и др.). В набор входят несколько маркированных товаров со своими КМ, и сам набор тоже должен иметь собственный код маркировки.

Набор не является транспортной упаковкой, поэтому его тоже можно агрегировать в короб или палету.

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Товар в наборы».

☰ Склад 15 Вещевой	← Агрегация, переагрегация
Приемка	Товар в наборы
Подбор заказа	Товар в коробки
Отгрузка	Коробки в палеты
Агрегация	Настройки
Заказ КМ	Выход
Нанесение КМ	
Ввод в оборот	
Инвентаризация	
Списание	
Обмен с сервером	

2. Отсканируйте код маркировки набора, далее отсканируйте штрихкод (или КМ) товара, который будет в него помещен. В набор можно поместить любой товар, ограничено только его количество (при заказе кода маркировки набора в Честном ЗНАКе необходимо указывать количество товара, который будет в этот набор помещен).

← Агрегация	← Агрегация
СКАНИРУЙТЕ НАБОР	СКАНИРУЙТЕ ШТРИХКОД или DATAMATRIX
Пусто	Пусто
Удалить набор	

3. После того как в набор набрано нужное количества товара, можно закрыть его и приступить к сканированию следующего набора.



← Агрегация	← Агрегация
<p><b>СКАНИРУЙТЕ DATAMATRIX</b></p> <p>GTIN: <b>04650075195505</b>  S\N:  Полотенце кухонное вафельное красное</p> <hr/> <p>GTIN: <b>04650075195529</b>  S\N:  Полотенце кухонное вафельное зеленое</p> <hr/> <p>GTIN: <b>04650075195536</b>  S\N:  Полотенце кухонное вафельное синее</p>	<p><b>Закрита</b>  Содержит 3</p> <hr/>
<p><b>Заккрыть набор</b></p>	

## Товар в коробки

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Товар в коробки».

☰ Склад 15 Вещевой	← Агрегация, переагрегация
Приемка	Товар в наборы
Подбор заказа	<b>Товар в коробки</b>
Отгрузка	Коробки в палеты
<b>Агрегация</b>	Настройки
Заказ КМ	Выход
Нанесение КМ	
Ввод в оборот	
Инвентаризация	
Списание	
Обмен с сервером	

2. Отсканируйте ШК пустой коробки или блока, куда вы собираетесь агрегировать товар.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

Пусто

3. Далее отсканируйте штрихкод товара, который будет помещен в коробку.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ  
ШТРИХКОД или DATAMATRIX

Пусто

055577799911133355

Заккрыть коробку

Можно сканировать как EAN13,  
так и код маркировки товара.

Агрегировать в одну коробку  
можно только один вид  
маркированного или обычного  
товара (только маркированная обувь,  
только маркированный табак, только  
маркированный алкоголь, или любой  
товар на обычных штрихкодах без марок  
и др). Собранные короба разного товара  
можно положить в одну палету.

<
Агрегация
Нет связи

Эта марка не принадлежит к  
товарной группе обуви!

СКАНИРУЙТЕ DATAMATRIX

GTIN: 04600367237321  
S\N: 3711230200001  
ОБ-26483, Кроссовки Клеверенс  
, 36

GTIN: 04683282732232  
S\N: 3711200950001  
ОБ-26483, Кроссовки Клеверенс  
, 39

011133355577799911

Заккрыть коробку

- После того как нужное количество товара помещено в коробку, закройте ее с помощью одноименной кнопки.

[←](#) Агрегация

## СКАНИРУЙТЕ DATAMATRIX

GTIN: **04600367237321**  
S\N: 3711230200**001**  
**ОБ-26483**, Кроссовки Клеверенс  
, 36

GTIN: **04683282732232**  
S\N: 3711200950**001**  
**ОБ-26483**, Кроссовки Клеверенс  
, 39

011133355577799**911**

Заккрыть коробку

5. Коробку можно заполнить лишь частично, закрыть, а потом снова вернуться к агрегации товара в нее.

[←](#) АгрегацияСКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ или  
БЛОК

Закрыта 011133355577799**911**  
Содержит 2

[←](#) Агрегация011133355577799**911**

GTIN: **04600367237321**  
S\N: 3711230200**001**  
**ОБ-26483**, Кроссовки Клеверенс

GTIN: **04683282732232**  
S\N: 3711200950**001**  
**ОБ-26483**, Кроссовки Клеверенс

Коробка закрыта

Открыть

Для того чтобы открыть коробку, можно отсканировать ее ШК или выбрать коробку на экране мобильного устройства. После нажатия на кнопку «Открыть» на экране снова появится список товаров в данной коробке и можно продолжать набор товара в нее.

Незакрытая коробка будет отображаться в списке с пометкой «Набирается».

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ или  
БЛОК

Набирается 011133355577799911  
Содержит 0

Закрыта 055577799911133355  
Содержит 3

## Коробки в палеты

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Коробки в палеты».

☰ Склад 15 Вещевой	← Агрегация, переагрегация
Приемка	Товар в наборы
Подбор заказа	Товар в коробки
Отгрузка	Коробки в палеты
Агрегация	Настройки
Заказ КМ	Выход
Нанесение КМ	
Ввод в оборот	
Инвентаризация	
Списание	
Обмен с сервером	

2. Отсканируйте ШК палеты, а затем — ШК помещаемой на данную палету коробки.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТУ

Пусто

Новая палета

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

Пусто

100099988877766655 0 кор.

Заккрыть палету

3. После того как необходимые коробки размещены на палете, нажмите кнопку «Заккрыть палету».

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

(00)011133355577799911(21)000box1

(00)055577799911133355(21)000box3

100099988877766655 2 кор.

Заккрыть палету

4. Палета будет отмечена как закрытая, но если она не заполнена целиком, ее можно снова открыть и продолжать набор коробок на нее.

100099988877766655 2 кор.

(00)011133355577799911(21)000box1

(00)055577799911133355(21)000box3

Палета закрыта

Открыть

5. Кроме того, можно воспользоваться кнопкой «Новая палета». После этого на экране сразу появится окно сканирования коробок, а сканировать ШК палеты не потребуется.

СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТУ

Пусто

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

(00)033355577799911133(21)000box2

Новая палета

Рабочая палета 1 кор.

Закрыть палету

## Из операции «Приход на склад»

Для того чтобы осуществить агрегацию товара из операции «Приход на склад», необходимо в настройках режимов данной операции указать следующие параметры (для документов, созданных на ТСД):

←
Настройки режимов
⋮

Использовать ячейки  
**без ячеек**

Использовать упаковки  
**коробки и палеты**

Место поиска ТУ:  
**план**

Сканирование **открывает** палету

Сканирование **открывает** коробку

Назад

У документа-задания в шапку документа выгружается параметр **РежимУпаковок**.

После этого операция происходит по алгоритму, описанному в [статье](#), за исключением того что сначала сканируется транспортная упаковка (палета или коробка), а затем — набираемый в эту упаковку товар.

←
Приход на склад
Приход на склад 31/05/23...

Сканируйте упаковку

Товар, всего: 0
Факт

Пусто

←
Приход на склад
Приход на склад 31/05/23...

(П) - ...00pal1  
(К) - ...00shs1

Сканируйте товар

Товар, всего: 0
Факт

Пусто

После того как был отсканирован товар, в фактических строках для товара будут указаны выбранные коробка и палета в полях **ИдКоробки** и **SSCC**.

## Из операции «Подбор заказа»

Алгоритм действий при отгрузке товара с агрегацией в процессе операции описан в статье [«Отгрузка обуви с агрегацией в короба по факту в «Складе 15 Вещевой»](#)





обувь, табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Разагрегация маркированного товара в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Разагрегация — это простая операция для расформирования упаковок (коробки, палеты). После разагрегации содержимое коробок поступит в учетную систему как самостоятельный товар.



В данной статье агрегация будет рассмотрена на примере обуви, но для остальных видов товара (табак, одежда, лекарства, молочная продукция, парфюм, шины, фототехника, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы, медицинские изделия, меха) все процессы аналогичны.

Чтобы начать разагрегацию товара, необходимо:

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Разагрегация».

☰ Склад 15 Вещевой	← Агрегация, переагрегация,...
Приход на склад	Товар в коробки
Подбор заказа	Коробки в палеты
Приемка	Разагрегация
Отгрузка	Настройки
Агрегация	Выход
Заказ КМ	
Нанесение КМ	
Ввод в оборот	
Инвентаризация	
Обмен с сервером	

2. Начните сканирование штрихкодов палет или коробок, которые вы хотите расформировать.

← Разагрегация	← Разагрегация
СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТЫ ИЛИ КОРОБКИ	СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТЫ ИЛИ КОРОБКИ
	
Пусто	S/N: 100011122233344455
	S/N: 0111333555666777111
	S/N: 033355577799911133
	S/N: 011133355577799911

3. После того как набран весь список транспортных упаковок для разагрегации, завершите документ (главное меню --> «Выход» --> «Завершить»). Все набранные транспортные упаковки будут разагрегированы.

← Агрегация, переагрегация,...	← Агрегация, переагрегация,...
Товар в коробки	Товар в коробки
Коробки в палеты	Коробки в палеты
Разагрегация	Разагрегация
Настройки	Настройки
Выход	Выход

Вы уверены, что хотите выйти?

ВРЕМЕННО ВЫЙТИ

ЗАВЕРШИТЬ

ОТМЕНА

 обувь, табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Распознавание и обработка неверных кодов маркировки во время сканирования товара в «Складе 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии 1.2.5.x в «Складе 15» и с версии 1.4.0.x в «Магазине 15» появилась возможность распознавания и обработки неверно сформированных кодов маркировки с возможностью настройки работы с ними. Данная функция поддерживается в следующих операциях:

- «Приход на склад» («Поступление» в «Магазине 15»)
- «Подбор заказа» («Магазин 15»)
- «Ввод в оборот»
- «Возврат»
- «Списание»
- «Инвентаризация»
- «Перемещение по складам»

## Примеры неправильно сформированных КМ

Шина для мотоциклов Bridgestone  
X40R 110/90 (-)19 62M  
IPC:7191  
GTIN:04660085029363



è010466008502936321XGfIDBg'tW+  
wmGS91FFD0GS92dGVzdIMIXoU+Ze  
H827aHvvFcj/Hu2hUN6fg83Kw10gU

Вместо лидирующего символа FNC1  
обнаружен символ «è»



\_010880762217809221=aS'VjHlzXGpC  
\_x001D\_91EE06\_x001D\_92w05kblVwbb  
lwfxKMF2l65lfjIXo4xZWst42YE8qNb/Y=

Отсутствует лидирующий символ FNC1



\_010880762238740121P%kNucXSTF!t  
<GS>91EE06GS92RPGNaserH9Qb48  
9NYyvN11TOWWYl8ekg4J8IEDUsm9M

Отсутствует лидирующий символ FNC1

При сканировании некорректного КМ во время работы в основном процессе на экране ТСД появится сообщение с кодом ошибки (подробнее можно прочитать в статье «[Возможные ошибки в штрихкодах DataMatrix и GS1-128](#)»):

## ← Некорректная марка

**Код: #T002**

Отсканирована некорректная марка шин "ТОУО", в которой содержатся недопустимые символы, подробнее на сайте по коду ошибки.

<https://www.cleverence.ru/support/139408/>

Настроить работу с марками

Отменить

В таком случае потребуется настроить работу с неправильно сформированными КМ (если это не было произведено ранее). Для этого нажмите на кнопку «Настроить работу с марками» → «Далее»:

## ← Некорректная марка

**Код: #T002**

Отсканирована некорректная марка шин "ТОУО", в которой содержатся недопустимые символы, подробнее на сайте по коду ошибки.

<https://www.cleverence.ru/support/139408/>

## ← Настройки некорректных КМ

Настройка работы с некорректными марками, которые содержат верные данные, но неправильно распечатаны (подробную информацию об ошибках в КМ ищите на сайте по коду **#T002**). Выберите режим работы с такими марками (можно изменить в настройках данного типа документа).

Настроить работу с марками

Отменить

Назад

Далее

После нажатия на кнопку «Далее» откроется окно со списком всех доступных настроек.

←

Настройки некорректных КМ

Нет связи

Разрешать приемку неверных марок: **Выкл**


Вести журнал неверных марок: **Выкл**

Перепечатывать марку: **Выкл**

Подтвердить и продолжить


Назад

- Разрешать приемку неверных марок** — при включении данной настройки пользователь на свой страх и риск разрешает работу с КМ, которые не соответствуют требованиям Честного Знака. После включения данной настройки при сканировании неверно сформированного КМ на экране ТСД не будут появляться сообщения с предупреждением и кодом ошибки.




- Вести журнал неверных марок** — данные некорректных КМ будут записываться в специальную таблицу «МаркиСОшибками». Создавать журнал с неверными марками можно для того, чтобы затем предъявить их поставщику или же восстановить ошибочный КМ с верными данными (например, неправильно распечатанный).





- **Перепечатывать марку** — включение данной настройки позволит перепечатать некорректный КМ сразу после его сканирования (откроется окно поиска и подключения принтера).




После того как принтер подключен, печать этикетки начнется автоматически. Распечатанная этикетка имеет следующий вид:



Исправить или перепечатать код маркировки можно только в том случае, если в нем не было критичной ошибки и он был восстановим.

После того как вы указали все необходимые настройки, нажмите кнопку «Подтвердить и продолжить» --> «OK».



Впоследствии все рассмотренные настройки можно будет изменить в настройках документа.

← Приход на склад Приход на склад 11.08.21 04:...	← Общие настройки
Скан	Настройка режимов
Проверка КМ	Настройка товаров
Склад Отдел "Продукты"	Маркировка
Контрагент не выбран	Назад
Инфо	
Выйти	
Настройки	

← Настройки
Вкл
Одежда Вкл
Шины Вкл
Парфюм Вкл
Настройка работы КМ с ошибками
Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Проверка принадлежности кода маркировки юрлицу по ИНН в «Складе 15» и «Магазине 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии 1.3.4.x в «Складе 15» и 1.5.1.x «Магазина 15» появляется возможность проверки ИНН организации, которой принадлежит товар, по его коду маркировки.

Проверить ИНН можно в операциях «Приход на склад» («Поступление»), «Подбор заказа», «Инвентаризация», «Перемещение» и «Списание». Далее функционал рассмотрен на примере «Склада 15», но для «Магазина 15» все процессы аналогичны.

Проверка ИНН по КМ требуется в том случае, если на вашем складе хранится маркированный товар от разных юридических лиц, а вам необходимо оформить движение КМ между поставщиком (сторонняя организация) и получателем (вы). В таком случае нужно собрать в документ коды маркировки, оформленные только на одно юридическое лицо.

Проверка ИНН по КМ позволяет избежать ситуаций, когда поставщик отправляет вам маркированный товар, юридически ему не принадлежащий, вследствие чего становится невозможным оформить движение КМ между организациями.

В «Складе 15» проверка ИНН по КМ возможна в 3-х режимах:

- для отдельно взятого кода маркировки;
- массовая проверка всех КМ в документе;
  - проверка КМ на ввод в оборот;
- проверка в процессе набора товара в документ.

Проверка ИНН происходит только по выгруженному из 1С заданию. В шапке выгруженного документа должен быть указан ИНН организации (своей или поставщика).

Проверка ИНН возможна только при работе с «1С: Предприятием» в режиме онлайн! Также должен быть настроен обмен с между 1С и Честным ЗНАКом.

## Проверка ИНН по КМ

Позволяет сверить ИНН организации, указанной в документе (выгруженной в шапку документа), с зашитой в коде маркировки товара.

Для поштучной проверки ИНН по КМ необходимо:

1. В главном меню операции выбрать пункт «Проверка ИНН по КМ».

← Подбор заказа

Реализация товаров и услуг ОТ00-000001 от

← Проверка ИНН по КМ

Организация в документе

ООО "Мобайл Смартс"

ИНН: 7720513329


ОТСКАНИРУЙТЕ КМ

ИНН

77

ИНН

7720513329



Проверять ИНН при подборе КМ в документ **Выкл**

Скан: План/Факт

Проверка ИНН по КМ

Проверка всех ИНН в документе

Скан: Расхождения

Проверка КМ

Склад **Общий склад**

Контрагент **СК Трейд**

Инфо

Выйти

Настройки

Кнопка «Проверять ИНН при подборе КМ в документ» позволяет [проверять ИНН в процессе сканирования КМ в окне со списком товаров](#).

- Отсканируйте КМ нужного товара. Произойдет сравнение ИНН организации, указанной в верхней части экрана (ИНН должен быть выгружен в шапку документа) с ИНН, зашитым в отсканированный код маркировки.
- Если отсканированный КМ не принадлежит указанной организации, на экране ТСД появится сообщение ИНН неверный и данные организации, которой на самом деле принадлежит КМ. Отсканированный товар не нужно вносить в открытый на ТСД документ.

← Проверка ИНН по КМ

ИНН неверный!

Марка принадлежит

ООО "Клеверенс Софт"

ИНН: 7720514281

Организация в документе

ООО "Мобайл Смартс"

ИНН: 7720513329


ОТСКАНИРУЙТЕ КМ

ИНН

77

ИНН

7720513329



Проверять ИНН при подборе КМ в документ **Выкл**

- Если ИНН отсканированного КМ и ИНН, указанный в документе, совпали, появится сообщение «ИНН верный». Данный КМ можно вносить в открытый документ.

## ← Проверка ИНН по КМ

## ИНН верный

Марка принадлежит  
 ООО "Клеверенс Софт"  
 ИНН: 7720514281  
 Организация в документе  
 ООО "Клеверенс Софт"  
 ИНН: 7720514281

ОТСКАНИРУЙТЕ КМ



Проверять ИНН при подборе  
 КМ в документ **Выкл**

## Проверка всех ИНН в документе


Массовая проверка всех ИНН возможна в случае, когда в документе уже есть отсканированные КМ.

Для проверки ИНН всех отсканированных КМ необходимо:

1. В главном меню операции выбрать пункт «Проверка всех ИНН в документе». На экране появятся общие результаты проверки. В этом же окне отображаются результаты [проверки КМ на ввод в оборот](#).

← Подбор заказа Реализация товаров и услуг ОТ00-000001 от 24.0...	Подбор заказа Реализация товаров и услуг ОТ00-000001 от 24.0...	Подбор заказа Реализация товаров и услуг ОТ00-000001 от 24.0...
Скан: План/Факт	Проверка КМ документа в ЧЗ	Проверка КМ документа в ЧЗ
Проверка ИНН по КМ	В документе найдено КМ для проверки: 12	В документе найдено КМ для проверки: 1
Проверка всех ИНН в документе	Правильных КМ: 12	Отсутствуют в ЧЗ: 1
Скан: Расхождения	Все КМ в документе: 12	Все КМ в документе: 12
Проверка КМ	ИНН верный: 12	ИНН верный: 11
Склад <b>Общий склад</b>	Статус проверенных КМ	Нет данных о КМ: 1
Контрагент <b>СК Трейд</b>	В обороте: 12	Статус проверенных КМ
Инфо	Статус всех КМ в документе	Не определено: 1
Выйти	В обороте: 12	Статус всех КМ в документе
Настроить	OK	OK

2. Если вы хотите просмотреть подробные результаты проверки и узнать, ИНН какого именно товара был неверным, откройте главный список товаров документа. Разверните подробный список отсканированных КМ для нужной товарной позиции, и в нем будет указано, который из проверенных ИНН верен, а какой — нет.

← Подбор заказа Реализация товаров и услуг			← Подбор заказа Реализация товаров и услуг		
Сканируйте товар					
					
Товар, сошлось: 0 из 5		План	Факт		
ОБ-26483 Кроссовки Клеверенс, 39		5	2 пара	ОБ-26483 Кроссовки Клеверенс, 39	
				1 (шт) ИНН Верен	
				ОБ-26483 Кроссовки Клеверенс, 39	
				1 (шт) ИНН Верен	
				ОБ-26483 Кроссовки Клеверенс, 39	
				1 (шт) ИНН Верен	
				ОБ-26483 Кроссовки Клеверенс, 39	
				1 (шт) ИНН Верен	

## Проверка КМ на ввод в оборот

Во время массовой проверки ИНН также проверяется, введены ли все коды маркировки из документа в оборот. Если в пунктах «Статус проверенных КМ» и «Статус КМ в документе» все отмечено зеленым — значит все проверенные коды находятся в обороте. Марки, отсутствующие в Честном ЗНАКе, будут помечены как «не определено».

### Подбор заказа

Реализация товаров и услуг ОТ00-000001 от 24.0...

#### Проверка КМ документа в ЧЗ

В документе найдено КМ для проверки:

1

Отсутствуют в ЧЗ: 1

Все КМ в документе: 12

ИНН верный: 11

Нет данных о КМ: 1

#### Статус проверенных КМ

Не определено: 1

#### Статус всех КМ в документе

В обороте: 11

Не определено: 1

ОК

## Проверка ИНН при сканировании КМ в документ

Если в окне «Проверка ИНН по КМ» включена функция «Проверять ИНН при подборе КМ в документ», то при сканировании КМ в окне со списком товаров будет сразу же проверяться корректность ИНН.

← Проверка ИНН по КМ

Организация в документе  
ООО "Мобайл Смартс"  
ИНН: 7720514281

ОТСКАНИРУЙТЕ КМ

ИНН

7720514281

Подбор заказа

Реализация товаров и услуг ОТ00-000003 от 24.0...

КМ принадлежит другой организации

"(01)04650075190135(21)50dPi:Qoh+QVM"

Марка принадлежит  
"ООО "Клеверенс Софт", "7720514281"

Организация в документе  
"ООО "Мобайл Смартс""  
"7720513329"

Добавить КМ

Добавить и не спрашивать

Отменить сканирование

Проверять ИНН при подборе КМ в документ **Вкл**

Если ИНН отсканированного КМ принадлежит другой организации, можно отменить его сканирование (добавление в документ), или проигнорировать это сообщение и добавить товар в документ.

Если ИНН верен, товар просто запишется в документ без дополнительных уведомлений.

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку



# Помарочная приемка товаров по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15 с МДЛП»


Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Exel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».


Перед тем как начать приемку товаров, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена настройка для работы с маркировками (по умолчанию включена).

← Общие настройки	← Настройки
Настройка режимов	Работа с маркировками Вкл
Настройка товаров	Настройка работы КМ с ошибками
Маркировка	Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад	Назад

Также по умолчанию установлен режим использования упаковок.



1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо принять на склад. Коды маркировки сгруппированы по наименованиям товара, полный список открывается при нажатии на позицию.

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт
ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	5	0 шт

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)

В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

3. Начните сканирование кодов маркировки товаров, указанных в данном документе, которые имеют следующий вид:



010444428273281921demo30741559691ffd092  
MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkx  
OTk2Nh==04444282732819demo307415596

В случае если был отсканирован не код маркировки, а ШК товара, на экране ТСД появится соответствующее сообщение:

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

"4444282732819" - ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт), 2384,00 р.

Сканируйте **марку**

Лекарственные препараты



GTIN: 04607940693277

Без марки

Другой товар

4. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.

Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 3

План

Факт

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

5

1  
шт

ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия

5

0  
шт

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы

5

ОК

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы

1 (шт)  
ОК

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы

1 (шт)  
ОК

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы

1 (шт)  
ОК

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы

1 (шт)  
ОК

Повторное сканирование товарной позиции предоставляет возможность удалить ее из фактических строк документа.

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить следующим образом:
- поиск КМ в плановых строках в выгруженном документе прихода;
  - поиск КМ по выгруженному справочнику «Остатки»;
  - уточнение номенклатуры товара для КМ остатка (потребуется отсканировать EAN-13, или выбрать из справочника номенклатуры).

←

Приемка

✓


Приобретение товаров и у...

Марка упрощенного остатка!

Нужно уточнение товара!

'02983282732232'

Отсканируйте товар



Выбрать из списка

←

Выберите товар

🔍

🔥 X-1234 BOSCH (шт)

Наличие: 19 (шт)

Цена: 36900,00 р.

🔥 M-150003 Ботинки мужские

🔥 M-77 Комбайн MOULINEX A77 4C

🔥 K-120003 Кроссовки "ADIDAS", 42 (пара)

Наличие: 5 (пара)

Цена: 2243,00 р.

🔥 K-120004 Кроссовки "REEBOK", 42 (пара)

Наличие: 8 (пара)

Цена: 3500,00 р.

🔥 T-140004 Женские туфли, 37 (пара)

Наличие: 9 (пара)

Цена: 1750,00 р.

🔥 Э-999 Пылесос "Энергия-SANYO" (шт)

Наличие: 9 (шт)

Цена: 6850,00 р.

🔥 T-123456 Телевизор "SHARP" (шт)

Наличие: 105 (шт)

6. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

←

Приемка

Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Скан: План/Факт

Скан: Расхождения

Зона приемки

«Т1-1»

Проверка КМ

Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)

Контрагент Global Trade Company GmbH

Инфо

Выйти

Приемка


Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Сканируйте штрихкод зоны приемки

Очистить

Назад

7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

# Помарочная приемка товаров по факту в «Складе 15 с МДЛП»


Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начинать приемку лекарств, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена **соответствующая настройка** работы с маркированным товаром.

1. В главном меню «Склада 15 с МДЛП» выберите операцию «Приемка» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить». Также может потребоваться выбрать нужный бизнес-процесс из списка.



2. В появившемся окне можно выбрать склад, на котором будет приниматься товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции, а также очистить зону приемки. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».

← Приемка Приемка 27.02.24 09:27:15	← Приемка Приемка 22.02.24 04:14:45	Приемка Приемка 22.02.24 04:14:45
Скан	Скан	Сканируйте штрихкод <b>зоны приемки</b>
Проверка КМ	Проверка КМ	
Зона приемки «Т1-1»	Зона приемки «Т1-1»	
Товары в ячейках	Товары в ячейках	
Склад <b>не выбран</b>	Склад <b>Магазин кресел-колясок</b>	
Контрагент <b>не выбран</b>	Контрагент <b>Ассоль</b>	
Инфо	Инфо	
Выйти	Выйти	<a href="#">Очистить</a>
Настройки	Настройки	<a href="#">Назад</a>

С помощью функции «Проверка марки» можно **проверить корректность распечатанного КМ** и, при необходимости, перепечатать его.

3. Начните сканирование кодов маркировки принимаемых на склад товаров, которые имеют примерно следующий вид:



010444428273281921demo30741559691ffd092

MDEwNDM6Mzl4MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkx

OTk2Nh==04444282732819demo307415596

В случае если был отсканирован не код маркировки, а ШК товара, на экране ТСД появится соответствующее сообщение:



←

Приемка

Приемка 25.08.23 06:22:19

"4444282732239" - ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы

1 (шт), 1100,00 р.

Сканируйте **марку**

Лекарственные препараты

GTIN: 04607940693277

Без марки

Другой товар

4. После того, как КМ будет отсканирован, информация о товаре появится на экране. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

←

Приемка

Приемка 25.08.23 06:22:19

🔍

⋮

Сканируйте товар

Товар, всего: 2	Факт
ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	2 шт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	1 шт

←

Приемка

Приемка 25.08.23 06:22:19

🔍

(01)04444282732819(21)demo307415596(91)ffd0(92)MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh== - ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

S/N: demo307415596

1 (шт)


(01)04444282732819(21)demo307419963(91)ffd0(92)MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOWk3Nh== - ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

S/N: demo307419963



1 (шт)

Удалить все строки факта

5. Повторное сканирование КМ позволит удалить товар из фактических строк документа.



6. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать «[Загрузка документов в 1С](#)», а как в Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Полная приемка товаров по заданию в «Складе 15 с МДЛП»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на приемку лекарств предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Перед тем как начинать приемку, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.

Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа в поле РежимУпаковок, а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

← Настройки режимов
Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Использовать упаковки <b>коробки и палеты</b>
Место поиска ТУ <b>план</b>
Сканирование <b>открывает</b> палету
Сканирование <b>открывает</b> коробку
Назад

1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (палеты, коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

Приемка		
Приобретение товаров и у...		
Сканируйте упаковку		
Товар, сошло: 0 из 3	План	Факт
(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk20 ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт
(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30 ЛК-1110033 СОЛГАР L- КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	5	0 шт

3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это палета, а затем — коробка).

Пример ШК палеты:



## Пример ШК коробки:



(00)011133355577799911(21)000box1

После этого на экране отобразится список товаров, которые находятся в коробке. Чтобы просмотреть полный список принимаемых КМ, нажмите на товарную позицию.

← Приемка Приобретение товаров и у...	← Приемка Приобретение товаров и у...	← Приемка Приобретение товаров и у...
(П) - ...00lek1	(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10	(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10
Сканируйте упаковку	Сканируйте товар	
Товар, сошлось: 0 из 2   План   Факт	Товар, сошлось: 0 из 1   План   Факт	
(К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
5   0 шт	5   0 шт	0 (шт)
(К) - ...00lk20 ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия		
5   0 шт		
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		Удалить все строки факта

4. В случае полной приемки необходимо отсканировать КМ каждого элемента в коробке.

## Пример КМ лекарственного препарата:



010444428273281921demo30741559691ffd092

MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkx

OTk2Nh==0444428273281921demo307415596

В случае если был отсканирован не код маркировки, а ШК товара, на экране ТСД появится соответствующее сообщение:

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

"4444282732819" - ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт), 2384,00 р.

Сканируйте **марку**

Лекарственные препараты



GTIN: 04607940693277

3 MARK

Без марки

Другой товар

5. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.

Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

(П) - ...00lek1

(К) - ...00lk10

📄

Сканируйте товар

Товар, сошло: 0 из 1

План

Факт

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон, (шт)

5

1

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

(П) - ...00lek1

(К) - ...00lk10

📄

Сканируйте товар

Товар, сошло: 0 из 1

План

Факт

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон, (шт)

5

ОК

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт)

ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт)

ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт)

ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт)

ОК


(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

Принять целиком

6. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).

7. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...
Скан: План/Факт	Сканируйте штрихкод <b>зоны приемки</b>
Скан: Расхождения	
Зона приемки «Т1-1»	
Проверка КМ	
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	<a href="#">Очистить</a> <a href="#">Назад</a>
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	

8. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	← Приемка Приобретение товаров и услуг 0000-000...
Скан: План/Факт	Скан: План/Факт
Скан: Расхождения	Скан: Расхождения
Зона приемки «Т1-1»	Проверка КМ
Проверка КМ	<div> <p>Меню выхода</p> <p><a href="#">ВРЕМЕННО ВЫЙТИ</a></p> <p><a href="#">ЗАВЕРШИТЬ</a></p> </div>
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
<b>Выйти</b>	Выйти
	Настройки

После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Частичная приемка товаров по заданию в «Складе 15 с МДЛП»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на приемку лекарств предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Перед тем как начинать приемку, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.


Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа в поле РежимУпаковок, а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

←	Настройки режимов
Использовать ячейки	без ячеек
Использовать упаковки	коробки и палеты
Место поиска ТУ	план
Сканирование	открывает палету
Сканирование	открывает коробку
Назад	

1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (палеты, коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

← Приемка Приобретение товаров и у...		
 Сканируйте упаковку		
Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk20 ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт
(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30 ЛК-1110033 СОЛГАР L- КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	5	0 шт

3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это палета, а затем — коробка).

Пример ШК палеты:



## Пример ШК коробки:



(00)011133355577799911(21)000box1

После этого на экране отобразится список товаров, которые находятся в коробке. Чтобы просмотреть полный список принимаемых КМ, нажмите на товарную позицию.

← Приемка Приобретение товаров и у...	← Приемка Приобретение товаров и у...	← Приемка Приобретение товаров и у...
(П) - ...00lek1	(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10	(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10
Сканируйте упаковку	Сканируйте товар	
Товар, сошлось: 0 из 2   План   Факт	Товар, сошлось: 0 из 1   План   Факт	
(К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
5   0 шт	5   0 шт	0 (шт)
(К) - ...00lk20 ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия		
5   0 шт		
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		Удалить все строки факта

4. Далее приступайте к сканированию кодов маркировки товара в данной коробке (пример КМ указан ниже).



010444428273281921demo30741559691ffd092


MDEwNDM6MzI4MjczMjIzMTIxMzcwMTE5MTkx

OTk2Nh==04444282732819demo307415596

В случае если был отсканирован не код маркировки, а ШК товара, на экране ТСД появится соответствующее сообщение:



5. После того как был отсканирован хотя бы один КМ товара в коробке, на экране ТСД появится кнопка «Принять целиком». Вы можете нажать на нее и принять коробку как полностью проверенную, при этом имея только один реально отсканированный товар.



Также можно принять целиком всю палету, имея только несколько проверенных коробок на ней. Для этого также необходимо отсканировать ШК палеты, и вам будет предложено занести ее в документ целиком.

6. После того как коробка принята целиком, будет указано, что количество товара сошлось. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

(П) - ...00lek1

(К) - ...00lk10

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1

План

Факт

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон, (шт)	5	1
--	---	---

Принять целиком

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

(П) - ...00lek1

(К) - ...00lk10

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1

План

Факт

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон, (шт)	5	ОК
--	---	----

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт) ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт) ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт) ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт) ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

7. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).

8. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

←

Приемка

Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Скан: План/Факт

Скан: Расхождения

Зона приемки «Т1-1»

Проверка КМ

Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)

Контрагент Global Trade Company GmbH

Инфо

Выйти

Приемка


Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Сканируйте штрихкод зоны приемки

Очистить

Назад

9. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Доверительная приемка товаров по заданию в «Складе 15 с МДЛП»

Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на доверительную приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Перед тем как начинать приемку, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.


Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа в поле РежимУпаковок, а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

В настройках должно быть указано, что сканирование ШК коробки (палеты) сразу записывает её, как проверенную. При этом строки из плановой части, в которых указана эта коробка (палета), попадут в фактическую часть документа.

←	Настройки режимов
Использовать ячейки	<b>без ячеек</b>
Использовать упаковки	<b>коробки и палеты</b>
Место поиска ТУ	<b>план</b>
Сканирование	<b>открывает</b> палету
Сканирование	<b>записывает</b> коробку
Назад	

1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.





2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (палеты, коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

Приемка		
Приобретение товаров и у...		
Сканируйте упаковку		
Товар, сошло: 0 из 3	План	Факт
(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk20 ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт
(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30 ЛК-1110033 СОЛГАР L- КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	5	0 шт

3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это коробка).

Пример ШК коробки:




(00)011133355577799911(21)000box1

4. После сканирования ШК упаковка будет принята как полностью проверенная. Для просмотра всех принятых КМ в коробке нажмите на нее в списке.

← Приемка Приобретение товаров и у...			← Приемка Приобретение товаров и у...		
(П) - ...00lek1			(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30		
Сканируйте упаковку			<div>ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон</div> <div>1 (шт) OK</div>		
Товар, сошлось: 0 из 2	План	Факт			
(К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	OK	<div>(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30</div> <div>ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон</div> <div>1 (шт) OK</div>		
(К) - ...00lk20 ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	OK	<div>(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30</div> <div>ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон</div> <div>1 (шт) OK</div>		
			<div>(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30</div> <div>ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон</div> <div>1 (шт) OK</div>		
			<div>(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30</div> <div>ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон</div> <div>1 (шт) OK</div>		
			<div>(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30</div> <div>ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон</div> <div>1 (шт) OK</div>		

Далее можно сканировать ШК следующей коробки или палеты.

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
6. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...
Скан: План/Факт	Сканируйте штрихкод <b>зоны приемки</b>
Скан: Расхождения	
Зона приемки «Т1-1»	
Проверка КМ	
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	Очистить Назад
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	

7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	← Приемка Приобретение товаров и услуг 0000-000...
Скан: План/Факт	Скан: План/Факт
Скан: Расхождения	Скан: Расхождения
Зона приемки «Т1-1»	Проверка КМ
Проверка КМ	<div> <div>Меню выхода</div> <div>ВРЕМЕННО ВЫЙТИ</div> <div>ЗАВЕРШИТЬ</div> </div>
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	Выйти
	Настройки

После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).



Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Помарочная отгрузка товаров по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15 с МДЛП»


Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на отгрузку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).


Перед тем как начать отгрузку, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена настройка для работы с маркировками (по умолчанию включена).

← Общие настройки	← Настройки
Настройка режимов	Работа с маркировками <b>Вкл</b>
Настройка товаров	Настройка работы КМ с ошибками
Маркировка	Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад	Назад

Также по умолчанию включены настройки использования упаковок.



1. В главном меню приложения откройте операцию «Подбор заказа» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо отгрузить со склада. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного товара.

←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркиро...

🔍

⋮

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт
ЛК-1110033 СОЛГАР L- КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	5	0 шт

3. Начните сканирование кодов маркировки товаров, указанных в данном документе, которые могут иметь следующий вид:

010444428273281921demo30741559691ffd092  
MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkx  
OTk2Nh==04444282732819demo307415596

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».


← **Подбор заказа**  
Подбор заказа с маркированным № дем...

"4444282732444" - ЛК-1110022 МААЛОКС

250МЛ, Суспензия

**1 (шт), 578,00 р.**

Сканируйте **марку**



Без марки

Другой товар

4. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.

← **Подбор заказа** 🔍 ⋮  
Подбор заказа с маркиро...



Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 3

План

Факт

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1,  
N42, Капсулы

5

**2**  
шт

ЛК-1110022 МААЛОКС  
250МЛ, Суспензия

5

0  
шт

ЛК-1110033 СОЛГАР L-  
КАРНИТИН, ЖИДКИЙ  
473МЛ, Флакон

5

**OK**

5. Повторное сканирование товарной позиции предоставляет возможность удалить ее из фактических строк документа.
6. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить следующим образом:
- поиск КМ в плановых строках в выгруженном документе прихода;
  - поиск КМ по выгруженному справочнику «Остатки»;
  - уточнение номенклатуры товара для КМ остатка (потребуется отсканировать EAN-13, или выбрать из списка товаров документа или из справочника номенклатуры).



← Приход на склад  
Приход на склад 11.0...

Марка упрощенного остатка!  
Нужно уточнение товара!  
'02983282732232'

Отсканируйте товар

Выбрать из списка

← Выберите товар

X-1234 BOSCH (шт)  
Наличие: 19 (шт)  
Цена: 36900,00 р.

M-150003 Ботинки мужские

M-77 Комбайн MOULINEX A77 4C

K-120003 Кроссовки "ADIDAS", 42 (пара)  
Наличие: 5 (пара)  
Цена: 2243,00 р.

K-120004 Кроссовки "REEBOK", 42 (пара)  
Наличие: 8 (пара)  
Цена: 3500,00 р.

T-140004 Женские туфли, 37 (пара)  
Наличие: 9 (пара)  
Цена: 1750,00 р.

Э-999 Пылесос "Энергия-SANYO" (шт)  
Наличие: 9 (шт)  
Цена: 6850,00 р.

T-123456 Телевизор "SHARP" (шт)  
Наличие: 105 (шт)

7. В главном меню операции «Подбор заказа» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара. Если была указана зона отгрузки, можно очистить её с помощью одноименной кнопки.

← Подбор заказа  
Подбор заказа с маркированным № дем...

Скан: План/Факт

Скан: Расхождения

Зона отгрузки  
«Т1-1»

Товары в ячейках

Склад Ларек "Розница"

Контрагент Kikinda (Сербия)

Инфо

Выйти

Настройки


← Подбор заказа  
Подбор заказа с маркированным № дем...

Сканируйте штрихкод зоны отгрузки

Очистить

Назад

8. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на сервер Mobile SMARTS (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Помарочная отгрузка товаров по факту в «Складе 15 с МДЛП»


Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начинать отгрузку лекарств, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена **соответствующая настройка** работы с маркированным товаром.


Также вы можете проверить и изменить параметры в настройках режимов. Ниже указаны параметры по умолчанию.

← Настройки режимов
Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Использовать упаковки <b>без упаковок</b>
Место поиска ТУ <b>остатки</b>
Только остатки <b>Нет</b>
Проверка резерва <b>Нет</b>
Сканирование <b>открывает</b> палету
Сканирование <b>записывает</b> коробки

1. В главном меню «Склада 15 с МДЛП» выберите операцию «Подбор заказа» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, с которого отгружается товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции «Подбор заказа» и очистить зону отгрузки, если она была указана ранее. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».



3. Начните сканирование кодов маркировки отгружаемых товаров, которые имеют примерно следующий вид:



010444428273281921demo30741559691ffd092

MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkx

OTk2Nh==04444282732819demo307415596

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».



## Подбор заказа


Подбор заказа 20.08.21 07:30:03

"4444282732444" - ЛК-1110022 МААЛОКС

250МЛ, Суспензия

**1 (шт), 578,00 р.**

Сканируйте **марку**



Без марки

Другой товар

- После того, как КМ будет отсканирован, информация о товаре появится на экране. Коды маркировки сгруппированы по наименованию товара, полный список можно открыть после нажатия на товарную позицию.

← Подбор заказа  
Подбор заказа 19/05/23 0...

Сканируйте товар

Товар, всего: 2	Факт
ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	2 шт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	1 шт

← Подбор заказа  
Подбор заказа 19/05/23 07:51:09

(01)04444282732819(21)demo3074  
15596(91)ffd0(92)MDEwNDM6MzI4  
MjczMjlzMTIxMzcхMTE5MTkхOTk2  
Nh== - ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон  
[S/N: demo307415596](#)

---

(01)04444282732819(21)demo3074  
19963(91)ffd0(92)MDEwNDM6MzI4  
MjczMjlzMTIxMzcхMTE5MTkхOWk  
3Nh== - ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон  
[S/N: demo307419963](#)

Удалить все строки факта

Повторное сканирование товарной позиции предоставляет возможность удалить ее из фактических строк документа.

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
6. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Подбор заказа  
Подбор заказа 01.03.24 03:07:01

Скан

Зона отгрузки  
«Т1-1»

Товары в ячейках

Склад **Магазин кресел-колясок**

Контрагент **Альфа**

Инфо

Выйти

Настройки

← Подбор заказа  
Подбор заказа 19/05/23 07:51:09

Скан

Склад **Общий склад**

Контрагент **Алхимов А А**

Меню выхода

ВРЕМЕННО ВЫЙТИ

ЗАВЕРШИТЬ

После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье

«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel».



Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Отгрузка товаров коробами и россыпью в «Складе 15 с МДЛП» по выгруженному на ТСД заданию

Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на отгрузку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).


Перед тем как начать отгрузку, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена [соответствующая настройка](#) (по умолчанию включена).

Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа в поле РежимУпаковок (подробнее см. в настройках ТСД)). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

← Настройки режимов
Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Использовать упаковки <b>коробки</b>
Место поиска ТУ <b>остатки</b>
Только остатки <b>Нет</b>
Проверка резерва <b>Нет</b>
Сканирование <b>открывает</b> палету
Сканирование <b>записывает</b> коробку

1. В главном меню «Склада 15 с МДЛП» выберите операцию «Подбор заказа» и выберите нужный вам документ.





2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо отгрузить со склада. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного товара.

Подбор заказа		
Подбор заказа с маркиро...		
Сканируйте упаковку		
Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	4	0 шт
ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	4	0 шт

3. Отсканируйте ШК упаковки (в данном случае это коробка).

Пример ШК коробки:



(00)011133355577799911(21)000box1

После этого на экране отобразится список товаров в данной коробке.

←
Подбор заказа
🔍
⋮

Подбор заказа с маркиро...

(К) - ...00cl20

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	4	0 шт
ЛК-1110033 СОЛГАР L- КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	4	0 шт

4. Начните сканирование КМ товаров из открытой коробки, которые могут иметь следующий вид:



010444428273281921demo30741559691ffd092

MDEwNDM6MzI4MjczMjIzMTIxMzcwMTE5MTkx

OTk2Nh==04444282732819demo307415596

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».


←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркированным № дем...

"4444282732444" - ЛК-1110022 МААЛОКС  
250МЛ, Суспензия  
**1 (шт), 578,00 р.**  
Сканируйте **марку**

Лекарственные препараты



GTIN: 04607940693277

Без марки

Другой товар

5. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.

←


Подбор заказа

Подбор заказа с маркиро...

🔍

⋮


(К) - ...00cl20



Сканируйте товар



Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	2 шт
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	4	0 шт
ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	4	OK

6. В случае если был отсканирован товар, не принадлежащий транспортной упаковке, на экране появится соответствующее сообщение.




- «Нет» — на экран будет выведено сообщение о необходимости сканирования ШК упаковки, а не КМ товара.
- «Да» — будет включен режим сбора россыпью, которые позволит внести в документ товары без транспортной упаковки. Завершается данный режим с помощью кнопки «Закончить сбор россыпью».

7. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
8. В главном меню операции «Подбор заказа» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара. Если была указана зона отгрузки, можно очистить её с помощью одноименной кнопки.



9. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Отгрузка товаров с агрегацией в транспортную упаковку по факту в «Складе 15 с МДЛП»


Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начать отгрузку лекарств, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена **соответствующая настройка** (по умолчанию включена).


Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты».

← Настройки режимов
Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Использовать упаковки <b>коробки</b>
Место поиска ТУ <b>остатки</b>
Только остатки <b>Нет</b>
Проверка резерва <b>Нет</b>
Сканирование <b>открывает</b> палету
Сканирование <b>открывает</b> коробку

1. В главном меню «Склада 15 с МДЛП» выберите операцию «Подбор заказа» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, с которого отгружается товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции «Подбор заказа» и очистить зону отгрузки, если она была указана ранее. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».




3. Отсканируйте ШК произвольной пустой упаковки, который подходит под типовой или собственный **написанный шаблон коробка** (в нашем случае это коробка).

Пример ШК коробки:




(00)011133355577799911(21)000box1

После сканирования ШК упаковки произойдет открытие коробки, в которую можно агрегировать товар.



(К) - ...00lk10



Товар, всего: 0

Факт

Пусто

- Далее сканируйте КМ товара, который будет агрегирован в открытую коробку (пример кода маркировки указан ниже).



010444428273281921demo30741559691ffd092



MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkx

OTk2Nh==04444282732819demo307415596

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».







После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку